



## Como alterar a versão do Sistema Operacional

Atualize a versão do seu Windows usando o “**Windows Anytime Upgrade**”, com ele você pode alterar a versão do seu Windows Starter, Home, Business ou Premium para a versão Professional ou **Ultimate** sem ter que fazer uma nova instalação ou modificar seus softwares já instalados.

Neste tutorial mostrarei como alterar a versão Windows 7 Home Premium, Professional ou Starter para a **Ultimate**. É fácil, rápido, e você preserva seus programas, arquivos e configurações, tudo isso em menos de 10 minutos. (também funciona com Windows Vista).

### Mas o que é o Windows Anytime Upgrade?

Nada mais é que um utilitário da Microsoft que permite a atualização da versão do Windows para uma versão superior com mais recursos.

Veja as diferenças das versões do Windows 7 na figura abaixo:

Recursos	Starter	Home Basic	Home Premium	Professional	Enterprise	Ultimate
Suporte à interface Aero Glass			👍	👍	👍	👍
Suporte ao Touch Windows			👍	👍	👍	👍
Execução de mais de três aplicativos		👍	👍	👍	👍	👍
Versão 64 bits		👍	👍	👍	👍	👍
Pré-instalada em computadores novos	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Venda no Varejo			👍	👍	👍	👍
Aplicativo para auxiliar com a rede wireless			👍	👍	👍	👍
Domain Join, Location Aware Printing				👍	👍	👍
Encrypting File System				👍	👍	👍
BitLocker e AppLocker					👍	👍
BrachCache e DirectAccess					👍	👍

Segundo a figura abaixo, se você usa o Windows 7 Starter, você pode atualizar para a versão Home Premium, se você usa a versão Home Premium, poderá atualizar para a versão Professional ou **Ultimate**.

Opções do Windows Anytime Upgrade			
	Atualizar para o	Atualizar para o	Atualizar para o
Se você usa:	Home Premium	Professional	Ultimate
Windows 7 Starter	✓		
Windows 7 Home Premium		✓	✓

## Perguntas Frequentes

### **Posso usar o Windows Anytime Upgrade para fazer a atualização de uma versão anterior do Windows para o Windows 7?**

Não. O Windows Anytime Upgrade não pode atualizar versões anteriores do Windows para o Windows 7. O Windows Anytime Upgrade foi projetado apenas para atualizar o computador de uma edição do Windows 7 para outra edição do Windows 7.

### **Posso atualizar as versões de 32 e 64 bits do Windows 7 com o Windows Anytime Upgrade?**

Sim, você pode usar o Windows Anytime Upgrade para atualizar uma versão de 32 bits para outra de 32 bits ou uma versão de 64 bits para outra de 64 bits do Windows 7. No entanto, o Windows Anytime Upgrade não pode atualizar uma versão de 32 bits para outra de 64 bits do Windows 7 ou uma versão de 64 bits para outra de 32 bits do Windows 7.

### **Posso voltar à edição do Windows 7 que o meu computador estava executando antes da atualização?**

Sim, mas será necessário fazer uma instalação limpa da edição anterior do Windows 7, o que significa que os seus arquivos e as suas configurações de programas não serão preservados.

Autenticidade:

W7\_1436hr\_17082011dt\_TFN

# Alterando a versão do Windows 7

Primeiro, vamos checar a versão atual do Windows, como pode ver, essa é a versão Home Premium.




Agora acesse o **Windows Anytime Upgrade**:



**Iniciar** ➡ **Todos os Programas** ➡ **Windows Anytime Upgrade**


Clique em Digitar uma chave de atualização.




Autenticidade:

W7\_1436hr\_17082011dt\_TFN


Digite a chave de atualização da versão **Ultimate D4F6-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV** e clique em Avançar.



Após a verificação da chave, clique em Avançar.




Clique em Aceito para aceitar os termos da licença.




Antes de atualizar, salve seu trabalho e feche todos os programas abertos, após isso clique em Atualizar.



Após acabar a atualização clique em Avançar.



Seu Windows será atualizado, não desligue o computador, ele reiniciará sozinho, note no rodapé da imagem que a versão ainda é a Home Premium (Starter, Home, Professional ou Enterprise depende de sua versão atual).



Após reiniciar o computador, o Windows vai continuar as atualizações, mas note no rodapé da imagem que a versão agora já é a **Ultimate**.




Autenticidade:


W7\_1436hr\_17082011dt\_TFN



Terminando os Updates, uma tela irá aparecer informando que as atualizações tiveram êxito, e que seu computador está pronto para uso com a versão **Ultimate**.



Confirme a versão do Windows clicando nas propriedades do seu computador.



Autenticidade:

W7\_1436hr\_17082011dt\_TFN

## Notas Finais

Quem tiver a versão Starter e quiser passar para **Ultimate**, primeiro você tem que passar para Home Premium, e depois passar para **Ultimate**. Os procedimentos são os seguintes:

- ❖ Execute o **Windows Anytime Upgrade**
- ❖ Digite a chave do Home Premium: **H4JWX-WHKWT-VGV87-C7XPK-CGKHQ**
- ❖ Execute o **Windows Anytime Upgrade novamente**.
- ❖ Digite a chave do **Ultimate** que está acima.

Alterando a linguagem do Sistema:

O Windows 7 é todo modular, até na linguagem do Sistema Operacional. Se você pegar um computador com a versão Home Premium em inglês, basta fazer esse procedimento e depois de virar Ultimate, baixe o pacote de linguagem do Brasil através do Windows Update, evitando a formatação do Windows apenas para trocar a versão do idioma.

Tutorial desenvolvido por:



Gostou deste tutorial? Precisa de mais informação?

Não hesite! Envie um e-mail para:

**[thiago.negri@r7.com](mailto:thiago.negri@r7.com)**

### **TUTORIAIS DISPONÍVEIS TAMBÉM PARA:**

Microsoft Windows XP Professional

Linux – Distribuições

Windows 7 : Starter-Home Basic-Home Premium-Professional-Enterprise-Ultimate

Ativando todos os Windows (XP/Vista/7)

Autenticidade:

W7\_1436hr\_17082011dt\_TFN